



Handbuch

Nummernkreise

© 2001-2023 by delight software gmbh

Nummernkreise 2023

Basierend auf delight base 11.x

© 2001-2023 by *delight software gmbh*



Nummernkreise

2023

© 2001-2023 by delight software gmbh

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Allgemeinen Lizenzvereinbarungen der
delight software gmbh

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 - Nummernkreise	2
Kapitel 2 - Konfiguration	4
2.1 Nummernkreise	6

Nummernkreise



1 Nummernkreise

Das Modul für Nummernkreise verwaltet die verschiedenen Nummernkreise des Programms.


Nummernkreise können z.B. Adressnummern, Auftragsnummern, Belegnummer usw. sein. Jeder Nummernkreis besitzt einen eigenen, eindeutigen Zähler. Optional kann jedem Benutzer des System einen eigenen Nummernkreis zugeordnet werden.

Konfiguration

2

2 Konfiguration

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Nummernkreise* aufgerufen.



2.1 Nummernkreise

Alle verfügbaren Nummernkreise werden zentral verwaltet. Welche Nummernkreise verfügbar sind, hängt von der eingesetzten Programmversion ab.

Startseite

Hinzufügen

Bearbeiten

Duplizieren

Löschen

Drucken

Funktionen

Filter

Ansicht

Aktualisieren

StartNummernkreis-Zähler

NUMMERNKREISE

Projektnummer 'Normale Projekte'
Artikelnummer
Projekt Aufgaben-Nr. 'K1'
Projektnummer 'K1'
Projektnummer 'K2'
Projekt Aufgaben-Nr. 'K2'
Projekt Aufgaben-Nr. 'Normale Projekte'
Projektnummer 'Kategorie XY'
Projekt Aufgaben-Nr. 'Kategorie XY'
Auftragsnummer
Bestellnummer Lieferantenbestellung
Ticketnummer
Zeiterfassung Nummer
Adressnummer
Kundennummer
Personennummer
Kampagnennummer
Aufgaben-Nr. 'Kategorie 1'
Teilaufgaben-Nr. 'Kategorie 1'
Aufgaben-Nr. 'Kategorie 3'
Teilaufgaben-Nr. 'Kategorie 3'
Aufgaben-Nr. 'Unterkategorie 1'
Teilaufgaben-Nr. 'Unterkategorie 1'
Aufgaben-Nr. 'Kategorie 2'
Teilaufgaben-Nr. 'Kategorie 2'
Fibu Belegnummer

EINSTELLUNGEN AUFTRAGSNUMMER

Zusammensetzung der Nummer:
[MM][YY][COUNTER5]

ZÄHLER

Zählerstand: 47
Max. Zählerstand: 0

ZÄHLER PRO BENUTZER

Mitarbeiter
Zählerstand

<keine Daten zum anzeigen>

Über die Funktion 'Zähler pro Benutzer' kann ein individueller Nummernbereich und

NUMMERN-TEILE

Name	Makro-Text
Datum & Zeit	
Jahr (1 Stellen)	[Y]
Jahr (2 Stellen)	[YY]
Jahr (4 Stellen)	[YYYY]
Monat (1 Stellen)	[M]
Monat (2 Stellen)	[MM]
Tag (1 Stellen)	[D]
Tag (2 Stellen)	[DD]
Zähler	
Zähler	[COUNTER0]
Zähler (1 Stellen)	[COUNTER1]
Zähler (2 Stellen)	[COUNTER2]
Zähler (3 Stellen)	[COUNTER3]
Zähler (4 Stellen)	[COUNTER4]
Zähler (5 Stellen)	[COUNTER5]
Zähler (6 Stellen)	[COUNTER6]
Zähler (7 Stellen)	[COUNTER7]
Zähler (8 Stellen)	[COUNTER8]
Zähler (9 Stellen)	[COUNTER9]

Links stehen alle verfügbaren Nummernkreise zur Verfügung. Um die Einstellungen eines Nummernkreises zu bearbeiten muss dieser ausgewählt werden.

Im Eingabefeld *Zusammensetzung der Nummer* kann der Aufbau der Nummer durch Verwendung der rechts verfügbaren *Nummern-Teile* definiert werden. Die Nummer kann beliebige Zeichen und Zahlen enthalten. Der Zähler selbst kann durch ein Makro (zB. [COUNTER]) an einer beliebigen Stelle in der Nummer eingefügt werden.

Im Bereich *Zähler pro Benutzer* kann für jeden Benutzer ein individueller Zählerstand definiert werden. Ist für einen Benutzer kein Zähler definiert, wird der globale Zähler verwendet.

Index

- A -

- Adressnummern 3
- Aufbau 6
- Auftragsnummern 3

- B -

- Backstage 5
- Belegnummer 3
- Benutzer 3, 6

- C -

- COUNTER 6

- E -

- eindeutigen 3
- Einstellungen 5, 6

- G -

- globale 6

- K -

- Konfiguration 5

- M -

- Makro 6

- N -

- Nummer 6
- Nummernkreise 3, 5, 6

- S -

- System 3

- T -

- Teile 6

- Z -

- Zahlen 6
- Zähler 3
- Zählerstand 6
- Zeichen 6
- zentral 6
- Zusammensetzung 6